

# MYSQL Frequently Annoying Questions

Setting password root mysql untuk pertama kali

```
$mysqladmin -u root password 'password baru'
```

Menambah user di mysql

```
$mysql -u root -p mysql mysql>insert into user (host, user, password) values ('%', 'hengky', password('passwordnya'));
```

Buat database baru

```
$mysql -u root -p mysql  
mysql>create database hky; grant all privileges on hky.* to hengky; flush  
privileges;
```

Ganti password dan kasi grant ke satu orang user(hengky)

```
$mysql -u root -p mysql  
mysql>update user set password=password('passwordbaru') where user='hengky'  
;flush privileges;
```

atau

```
mysql>set password for hengky=password('passwordbaru');
```

Load file yang berisi skema database (sql syntax)

```
$mysql -u hengky -p namadatabase < filenya.sql
```

Backup database

```
$mysqldump -A -u root -p > backup.sql
```

## Bagaimana caranya mereset password root di mysql ?

- Matikan daemon mysql anda, kemudian start lagi dengan menambahkan argumen `-skip-grant-tables` (misalnya seperti ini : `/usr/local/mysql/bin/safe_mysqld -skip-grant-tables &`)
- Kemudian masuk ke database mysql dan update password root yang baru, misalnya begini :

```
$ mysql -u root mysql  
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 1564 to server version: 3.23.39-log  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
```

```
mysql> update user set password=password("rahasiadeh") where user='root';  
mysql> flush privileges;  
mysql> exit
```

- Restart mysql anda seperti biasanya

From:

<http://wiki.corebsd.or.id/> - **CoreBSD Wiki**

Permanent link:

[http://wiki.corebsd.or.id/doku.php/coreartikel:contekan\\_mysql?rev=1219477504](http://wiki.corebsd.or.id/doku.php/coreartikel:contekan_mysql?rev=1219477504)

Last update: **2025/10/25 17:09**

